

Améliorer l'affichage du gestionnaire de périphériques.

(Explications de Ypoons sur Ponx.)

1/ Le gestionnaire de périphériques ne montre pas forcément tout. En particulier certains périphériques non connectés n'apparaissent pas (c'est le cas par exemple avec les clés USB : elles n'apparaissent que quand elles sont branchées).

Pour forcer l'affichage de davantage de choses :

1a/ ferme le gestionnaire de périphériques.

1b/ Ouvre "propriétés système", "paramètres de système avancé", va à l'onglet "Avancé".

Dans le bas de la fenêtre, clique sur le bouton "variables d'environnement".

1c/ dans la nouvelle fenêtre, dans le cadre "variables système", clique sur le bouton "Nouveau"

1d/ dans la nouvelle fenêtre (ça en fait trois l'une sur l'autre), dans le champ "Nom de la variable", entre (exactement) (tu peux faire un copier-coller)

DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES

et dans le champ "Valeur de la variable" tu mets le chiffre **1**, puis tu cliques sur OK.

1e/ tant que tu es là, crée aussi une nouvelle variable système

DEVMGR_SHOW_DETAILS

avec toujours **1** comme valeur.

Ça va rajouter un onglet "Détails" à chaque fenêtre de propriétés de chaque périphérique.

Ces deux variables que tu viens de créer seront "permanentes" (tu n'auras pas besoin de recommencer ces manipulations sur cette installation de Windows).

1f/ Ferme les fenêtres (toutes les trois) par OK, puis maintenant retourne voir le gestionnaire de périphériques : de nouvelles entrées ont été rajoutées dans la liste, et de nouveaux périphériques dans certaines entrées.

1g/ dans la fenêtre du gestionnaire de périphériques, va au menu "Affichage" et coche la ligne "Afficher les périphériques cachés" : encore de nouvelles entrées visibles dans la liste. Cette coche ne restera pas permanente : à chaque ouverture du gestionnaire de périphériques, il faudra aller la recocher.